

# Choses a connaitre sur linux

- [Redimensionner la partition /](#)

# Redimensionner la partition /

## 1. Vérifier la disposition des partitions

Exécutez la commande suivante pour voir la disposition actuelle des partitions :

```
lsblk
```

ou

```
fdisk -l
```

Si sda2 est juste après sda1, il faut d'abord supprimer sda2 et éventuellement sda5 pour libérer de l'espace.

## 2. Sauvegarde des données

Avant toute modification, assure toi d'avoir une **sauvegarde** des fichiers importants. Modifier la table des partitions peut être risqué.

## 3. Désactiver et supprimer le swap (sda5)

Si la swap est active, désactive là temporairement :

```
swapoff -a
```

Ensuite, supprime sda5 et sda2 avec fdisk :

```
fdisk /dev/sda
```

- Tape **p** pour afficher la table des partitions.
- Supprime **sda5** (**d** puis sélectionne 5).
- Supprime **sda2** (**d** puis sélectionne 2).
- Sauvegarde avec **w** et quitte.

## 4. Redétecter la taille du disque sans redémarrer

```
echo 1 > /sys/class/block/sdX/device/rescan
```

Remplace `sdX` par ton disque (ex: `sda`, `vda`, etc.).

## 5. Étendre `sda1`

Une fois l'espace libre récupéré, agrandis `sda1` avec `fdisk`.

```
fdisk /dev/sda
```

- Supprime `sda1` (`d` puis sélectionne 1, surement utilisé par default si c'est la dernière).
- Crée une nouvelle partition `sda1` prenant tout l'espace libre (`n`, puis sélectionne `primary`, puis `1`).
- Utiliser les premiers secteur par default
- Si tu veux remettre la swap il faut faire `-1G` pour garder 1 Go pour la swap
- Si il demande de supprimer la signature dire n pour non
- Sauvegarde avec `w`.

Puis, ajuste le système de fichiers :

```
resize2fs /dev/sda1
```

## 6. Recréer la SWAP

Si tu as besoin de la swap, recrée `sda2` et `sda5` en format swap :

```
fdisk /dev/sda
```

- n
- e
- 2
- <Entrer>
- <Entrer>
- n
- <Entrer>
- <Entrer>
- Si il demande de supprimer la signature dire n pour non

- t
- 5
- 82
- w

Il faut la formater

```
mkswap /dev/sda5
```

Active la

```
swapon /dev/sda5
```

## 7. Vérifier les modifications

```
lsblk  
df -h  
free -h
```

## 8. Dernière vérification IMPORTANTE

Et mets à jour `/etc/fstab` si / et la swap ont changé d'UUID (`blkid` pour récupérer le nouvel UUID).